

Outlook Express

アカウント設定手順書

---

株式会社 アマダアイリンクサービス


**Ai-Link**

この手順書では、Outlook Express で Ai-Link メールを利用するための設定方法を説明いたします。設定の際には「**Ai-Link インターネットサービス設定情報のお知らせ**」をご準備下さい。

## 1. メールアカウントの設定手順


1. Outlook Express を起動します。

初めて Outlook Express を起動した場合は、自動で「インターネット接続ウィザード」画面が開きます。「表示名」の項目を入力し「次へ」をクリックします。



※ 「インターネット接続ウィザード」の画面が自動で開かない場合は「[補足の手順](#)」をご参照下さい。

2. 設定を行う「メールアドレス」を入力し「次へ」をクリックします。



3. 電子メール サーバ名 の画面で 以下の項目を設定します。


受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバ	pop.ai-link.ne.jp
送信メール (SMTP) サーバ	smtp.ai-link.ne.jp



項目設定後「次へ」をクリックします。


4. インターネット メール ログオン の画面で 以下の項目を設定します。

アカウント名	お客様情報の「2. アカウント名」を入力
パスワード	お客様情報の「3. パスワード」を入力





項目設定後「次へ」をクリックします。


5. 設定完了の画面が表示されます。「完了」をクリックし、画面を閉じます。




6. 続けて 画面上部メニューより「ツール」→「アカウント」をクリックします。  
「メール」タブを開き、「pop.ai-link.ne.jp」を選択して「プロパティ」をクリックします。



7. プロパティの画面で「サーバ」タブを開きます。  
 「このサーバは認証が必要」にチェックを付け、「設定」をクリックします。




8. ログオン情報 画面で「受信メールサーバと同じ設定を使用する」にチェックがついていることを確認します。



確認後「OK」をクリックします。

9. 続けて「詳細設定」タブを開き、以下の項目を変更します。

送信メール (SMTP) 587




項目設定後「OK」をクリックします。

以上でメールアカウントの設定作業は完了となります。

※ 補足ー「インターネット接続ウィザード」の画面が自動で開かない場合

Outlook Express のメイン画面より、「ツール」→「アカウント」をクリックします。



「メール」タブを開き「追加」ボタン → 「メール」をクリックします。



「インターネット接続ウィザード」が表示されます。

引き続き「[メールアカウントの設定手順](#)」を行って下さい。