

Windowsメール

アカウント設定手順書

株式会社 アマダアイリンクサービス

Ai-Link

この手順書では、Windows メールで Ai-Link メールを利用するための設定方法を説明いたします。
 設定の際には「[Ai-Link インターネットサービス設定情報のお知らせ](#)」をご準備下さい。

1. メールアカウントの設定手順

1. Windows メールを起動します。

初めて Windows メールを起動した場合は、自動でメールのセットアップ画面が開きます。

「[表示名](#)」の項目を入力し「[次へ](#)」をクリックします。



名前

電子メールを送信するときに、名前が [差出人] のフィールドに表示されます。表示する名前を入力してください。

表示名(D): (株) アマダアイリンクサービス

例: Taro Chofu

電子メール アカウントの [情報について](#)

クリック → 次へ(N) キャンセル

【表示名】
 メールを受信された方に「**差出人**」として表示させるお名前を入力

※ メールセットアップの画面が自動で開かない場合は「[補足の手順](#)」をご参照下さい。

2. 設定を行う「[電子メールアドレス](#)」を入力し「[次へ](#)」をクリックします。



設定情報のお知らせ

■お客様情報	
1. お客様名義	アイリンクサービス ヘルプデスク 様
2. アカウント名	abc123
3. パスワード	123456
4. メールアドレス	support@ai-link.ne.jp

インターネット電子メール アドレス

電子メールのアドレスは、他のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。

電子メールアドレス(E): support@ai-link.ne.jp


例: t-chofu@microsoft.com

電子メール アカウントの [情報について](#)

クリック → 次へ(N) キャンセル

3. 電子メール サーバ名 の画面で 以下の項目を設定します。


受信メール (POP3 または IMAP) サーバ	pop.ai-link.ne.jp
送信メール (SMTP) サーバ名	smtp.ai-link.ne.jp
送信サーバは認証が必要	チェックを付ける



項目設定後「次へ」をクリックします。


4. インターネット メールログオン の画面で 以下の項目を設定します。

ユーザ名	お客様情報の「2. アカウント名」を入力
パスワード	お客様情報の「3. パスワード」を入力




項目設定後「次へ」をクリックします。


5. 設定完了の画面が表示されます。「完了」をクリックし、画面を閉じます。




6. メイン画面の上部メニューより「ツール」→「アカウント」をクリックします。
インターネットアカウントの画面より「pop.ai-link.ne.jp」を選択して
「プロパティ」をクリックします。



7. プロパティの画面で「サーバ」タブを開き「設定」をクリックします。




8. ログオン情報 画面で「受信メールサーバと同じ設定を使用する」にチェックがついていることを確認します。



確認後「OK」をクリックします。

9. 続けて「詳細設定」タブを開き、以下の項目を変更します。

送信メール (SMTP) 587




項目設定後「OK」をクリックします。

以上でメールアカウントの設定作業は完了となります。

※ 補足一メールセットアップの画面が自動で開かない場合

Windows メール の画面上部メニューより、「ツール」→「アカウント」をクリックします。



インターネットアカウントの画面で「追加」をクリックします。



アカウントの種類を選択 画面で「[電子メールアカウント](#)」を選択し、「[次へ](#)」をクリックします。



メールセットアップ画面が表示されます。

引き続き「[メールアドレスの設定手順](#)」を行って下さい。